



PrintEasy
...und plötzlich ist Drucken ganz einfach!

Neue Features PrintEasy 6.0

EasiRun Europa GmbH

Stockheimer Weg 20 61250 Usingen

Tel. +49 (0) 6081 – 91 60 30 Fax: +49 (0) 6081 – 91 60 49

E-Mail: info@easirun.de Homepage: www.easirun.de



Inhaltsverzeichnis

Zoom.....	3
Zoomen per Mausrad	3
Zoomfaktor.....	3
Seitenwechsel.....	3
Schließen der Vorschau	3
PDF Dokumente erstellen	4
Farbmanager	5
Dongle.....	6
Registrieren der Entwicklerversion über die Dongle-Aktivierung	6



Zoom


Zoomen per Mousrad

Das Zoomen des Dokuments in der Vorschau ist nach wie vor mit der linken/rechten Maustaste möglich. Als zusätzliches Feature ist nun auch die Kombination „Strg+Mausrad“ möglich. Welche Variante verwendet werden darf, kann im Kontrollzentrum eingestellt werden.




Zoomfaktor

Der Zoomfaktor kann ab sofort in unterschiedlichen Stufen konfiguriert werden.



Seitenwechsel

Der Seitenwechsel lässt sich zusätzlich über das Kontrollzentrum konfigurieren.



Schließen der Vorschau

Die Vorschau lässt sich mit der „ESC“-Taste schließen. Sind mehrere „Unterfenster“ geöffnet, werden diese erst der Reihe nach geschlossen, bis letztlich das Hauptfenster beendet wird.



PDF Dokumente erstellen

Um PDF-Dokumente erstellen zu können, muss zuvor ein PDF-Drucker auf dem PC installiert werden. Geben Sie anschließend im Kontrollzentrum unter dem Menüpunkt „PDF“ den entsprechenden Drucker an.



Um den PDF-Druck verwenden zu können, findet das API „PETOOLS_PDF_MODE“ Verwendung.

```
....  
CALL "PETOOLS_PDF_MODE" USING BY REFERENCE PE-PDF-CONFIG  
                               BY REFERENCE PE-PDF-RETURN-CODE  
....
```

In der Copystrecke „PEPDF.CPY“ werden alle Optionen, die verwendet werden können, beschrieben.




Der Entwickler kann bestimmen, ob der Anwender die PDF-Funktion frei wählen darf oder ob es vom Programm fest voreingestellt sein soll.



Farbmanager

Manche Drucker handhaben die Farbverwaltung etwas ungenau. Mit dem Farbmanager können Sie für jeden vorhandenen Drucker festlegen ob er die Farbeinstellungen des Druckertreibers verwenden oder generell schwarz bzw. farbig drucken soll.





Dongle

Registrieren der Entwicklerversion über die Dongle-Aktivierung

Die Aktivierung der Dongles wurde vereinfacht. Schließen Sie den Dongle via USB an den PC, der mit PrintEasy arbeiten soll an. Der Treiber für den Dongle sollte automatisch von Microsoft eingerichtet werden. Ist dies nicht der Fall, laden Sie sich den Treiber für den Dongle von der Herstellerseite herunter: www.aladdin.com/support/hasp/enduser.aspx

Gerne steht Ihnen auch unser EasiRun Support-Team bei Fragen zur Verfügung.